

Windows Serveriai

Kaip kompiuteryje su Windows 7 operacine sistema sukurti VPN prisijungimą prie Windows serverio?

1. Atidarykite **Tinklo Bendrinimo centrą**.
2. Pasirinkite "**Sukurti naują ryšį arba tinklą**".

Keisti savo tinklo parametrus



Sukurti naują ryšį arba tinklą

Sukurkite belaidį, plačiajuostį, telefoninį, specialųjį arba VPN ryšį.



Jungtis prie tinklo

Prisijunkite arba prisijunkite iš naujo prie belaidžio, laidinio, tele



Pasirinkti namų grupės ir bendrinimo parinktis

Gauti prieigą prie failų ir spausdintuvų, esančių kituose tinklo kompiuteriuose.




Spręsti problemas


Nustatyti ir išspręsti tinklo problemas arba gauti trikčių šalinimą

3. Pasirinkite "**Jungtis prie darbo vietos. Nustatykite telefono arba VPN ryšį savo darbo vietai.**"
Paspauskite "**Pirmyn**".

Windows Serveriai



4. Paspauskite "**Naudoti mano interneto ryšį (VPN)**".



5. Įveskite atsiųstą el. pašto **Interneto adresą**.
Įrašykite **Paskirties pavadinimą**, pvz: serveris.

Windows Serveriai

Pažymėti varnele "**Dabar nesijungti; tik nustatyti, kad būtų galima jungtis vėliau**".

Paspauskite "**Pirmyn**".

Norėdami prisijungti, įveskite interneto adresą

Šį adresą jums gali suteikti tinklo administratorius.

Interneto adresas:

212.212.212.212

Paskirties pavadinimas:

Serveris

☐ Naudoti intelektualiąją kortelę



☐ Leisti kitiems naudoti šį ryšį

Ši parinktis leidžia visiems, prieinantiems prie šio kompiuterio, na

☒ Dabar nesijungti; tik nustatyti, kad būtų galima jungtis vėliau

6. Įveskite atsiųstą el. paštą **Vartotojo vardą**.

Įveskite atsiųstą el. paštą **Slaptažodį**.

Paspasukite mygtuką "**Kurti**".

Windows Serveriai

Įveskite vartotojo vardą ir slaptažodį

Vartotojo vardas:

xxxxxx

Slaptažodis:

••••••

☐ Rodyti simbolius

☒ Įsiminti šį slaptažodį

Domenas (nebūtinai):

7.Jei Paspauskite mygtuką "**Uždaryti**".


Ryšys parengtas naudoti




→ Jungtis dabar

8.Atidarykite **Valdymo skydas - Tinklas ir internetas - Tinklo ryšiai**.
Dešiniu klavišu pasirinkite sukurtą jungtį ir paspauskite "**Ypatybės**".

Windows Serveriai



9. Pasirinkite "**Internet Protocol Version 4**" ir paspauskite mygtuką "**Ypatybės**".



10. Atsidariusiame lange paspauskite "**Išsamiau**".

Puslapis 5 / 7

(c) 2025 VIPhost <info@viphost.lt> | 2025-07-03 22:56

URL: <http://kb.viphost.lt/content/2/36/lt/kaip-kompiuteryje-su-windows-7-operacine-sistema-sukurti-vpn-prisijungima-prie-windows-serverio.html>

Windows Serveriai

tinklo administratoriaus.

☒ IP adresą gauti automatiškai

☐ Naudoti šį IP adresą:

IP adresas:

☒ DNS serverio adresą gauti automatiškai

☐ Naudoti šiuos DNS serverių adresus:

Pageidaujamas DNS serveris:

Alternatyvus DNS serveris:

[Išsamiau...](#)

11. "IP parametrai" kortelėje nuimti varnelę "Naudoti numatytąjį nuotolinio tinklo šliužą".

Paspauskite visose atvirose kortelėse "Gera" jas uždarydami.

Papildomi TCP / IP parametrai

IP parametrai DNS WINS

Ši parinktis taikoma tik prisijungus tuo pat metu ir per vietinį tinklą, ir telefono ryšiu. Jei pasirinktis pažymėta, duomenys, kurių negalima išsiųsti per vietinį tinklą, siunčiami telefono ryšiu.

☐ Naudoti numatytąjį nuotolinio tinklo šliužą

☐ Išjungti klase paremto maršruto įtraukimą

☒ Automatinė metrika

Sąsajos metrika:

Windows Serveriai

12.Paspauskite sukurtą jungtį.

Jei viskas atlikta teisingai, Jūs sėkmingai prisijungsite VPN kanalui.



Unikalus sprendimo identifikatorius: #1035

Autorius: vip

Paskutinis atnaujinimas: 2015-09-30 14:21