
Windows Serveriai

Kaip prisijungti prie Windows serverio iš asmeninio kompiuterio (RDP)


SVARBU! Aprašyme pateikti paveikslėliai iš MS Windows XP operacinės sistemos. Skirtingose Windows versijose yra nedidelių RDP tarnybos atvaizdavimo skirtumų. Esminiai dalykai išlikę nepakitę. Todėl ši instrukcija tinkama visoms Windows versijoms.

1.Paleiskite prisijungimo programą kompiuteryje: **Start > Run** įveskite **mstsc** laukelyje **Open** ir paspauskite **OK.**




2.Prieš įvedant **IP address** ir **Username**, paspauskite **Options** mygtuką, esantį dešinėje apačioje **Remote Desktop Connection** lango vietoje.

(c) 2024 VIPhost <info@viphost.lt> | 2024-03-28 18:55
URL: http://kb.viphost.lt/content/2/38/lt/kaip-prisijungti-prie-windows-serverio-is-asmeninio-kompiuterio-rdp.html



3.Paspauskite **Local Resources**, pasirinkite **Printer** ir **Clipboard** ir paspauskite **More** mygtuką.

(c) 2024 VIPhost <info@viphost.lt> | 2024-03-28 18:55
URL: http://kb.viphost.lt/content/2/38/lt/kaip-prisijungti-prie-windows-serverio-is-asmeninio-kompiuterio-rdp.html




4. Po **Local Devices** ir **Resources** sekcija, pasirinkite **Drives** ir, papildomai, **Supported Plug and Play devices** ir paspauskite **OK**.

(c) 2024 VIPhost <info@viphost.lt> | 2024-03-28 18:55
URL: http://kb.viphost.lt/content/2/38/lt/kaip-prisijungti-prie-windows-serverio-is-asmeninio-kompiuterio-rdp.html



5.Grįžkite atgal į **General** kortelę ir įveskite IP adresą Jūsų Windows serverio **Computer Name** laukelyje. Paspauskite **Connect** mygtuką.

(c) 2024 VIPhost <info@viphost.lt> | 2024-03-28 18:55
URL: http://kb.viphost.lt/content/2/38/lt/kaip-prisijungti-prie-windows-serverio-is-asmeninio-kompiuterio-rdp.html



6.Įveskite Naudotojo vardą ir Slaptažodį bei paspauskite mygtuką **OK**.

(c) 2024 VIPhost <info@viphost.lt> | 2024-03-28 18:55
URL: http://kb.viphost.lt/content/2/38/lt/kaip-prisijungti-prie-windows-serverio-is-asmeninio-kompiuterio-rdp.html



Unikalus sprendimo identifikatorius: #1037
Autorius: vip
Paskutinis atnaujinimas: 2015-09-11 13:45

(c) 2024 VIPhost <info@viphost.lt> | 2024-03-28 18:55
URL: http://kb.viphost.lt/content/2/38/lt/kaip-prisijungti-prie-windows-serverio-is-asmeninio-kompiuterio-rdp.html